#### UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Licence de Sciences et technologie - Parcours MIN, BIN, INF, IAG

# Contrôle Continu UE INF401 : Introduction aux Architectures Logicielles et Matérielles

Mars 2018, durée 1 h 30

Document: 1 A4 R/V manuscrit autorisé; calculettes et téléphones portables interdits.

La plupart des questions sont indépendantes, si vous avez du mal avec l'une, passez à la suivante. Le barème est donné à titre indicatif.

### 1 Numération en complément à 2 (5 points)

Pour cet exercice, donnez tous les détails de calcul et justifiez vos réponses (poser chaque opération avec les opérandes, les retenues, le résultat apparent et les indicateurs).

#### Questions:

- (a) Donner les valeurs décimales des 2 entiers relatifs suivants codés sur 16 bits en complément à  $2:(0000\ 0111\ 1001\ 1100)_2$  et  $(FFBA)_{16}$ . (2 points)
- (b) Donner la représentation binaire et hexadécimale des 3 entiers relatifs suivants (codage en complément à 2 sur 1 octet) :  $(+45)_{10}$ ,  $(-45)_{10}$  et  $(+77)_{10}$ . (1.5 point)
- (c) Poser chacune des 3 additions binaires suivantes sur 1 octet, donner le résultat binaire et apparent (codage complément à 2 sur 1 octet) et la valeur des indicateurs (Z, N, C et V) :  $(-45)_{10} + (-45)_{10}$ ,  $(+45)_{10} + (-77)_{10}$  et  $(+77)_{10} + (+77)_{10}$ . (1,5 point)

## 2 Programmation en ARM (10 points)

Un nombre entier A naturel est un palindrome binaire sur x bits si sa représentation en binaire sur x bits,  $a_0, a_1, \ldots a_{x-1}$ , est un palindrome, c'est-à-dire  $a_0, a_1, \ldots a_{x-1} = a_{x-1}, a_{x-2}, \ldots a_0$ . Par exemple, 129 est un palindrome binaire sur 8 bits, en effet  $(129)_{10} = (10000001)_2$ , alors que 94 n'est pas un palindrome, en effet  $(94)_{10} = (01011110)_2$ .

Le but de cet exercice est d'afficher parmi les valeurs d'un tableau d'entiers naturels sur 8 bits celles qui sont des palindromes binaires (sur 8 bits).

Dans la suite, on considère la zone .data suivante :

```
.data
msg: .asciz "palindromes :"
tab:

.byte 94
.byte 7
.byte 129
.byte 34
.byte 58
.byte 36
```

De plus, vous devrez compléter la zone .text suivante :

```
.text
.global main
main:

@ à compléter

bal exit
ptr_tab: .word tab
ptr_msg: .word msg
```

#### Questions.

- (a) Rappeler sur combien d'octets est stockée une chaîne de x caractères déclarée avec la directive .asciz (0.5 point)
- (b) En supposant que la zone .data est stockée en mémoire à partir de l'adresse hexadécimale  $(AFF4)_{16}$ , quelle est l'adresse du premier élément du tableau tab? (1 point)

On considère le morceau de code ARM suivant :

```
1. mov r2, #94 @ une valeur du tableau, n.b. 94 s'écrit en binaire : 0101 1110
2. mov r3,r2
3. mov r4,r2
4. mov r5,#0
5. tp: cmp r5,#4
       bge fin
7.
       mov r6,r3, lsr #7
8.
       and r6, r6, #1
9.
       and r7, r4, #1
10.
       cmp r6, r7
11.
       bne fin
12.
       mov r3,r3,lsl #1
13.
       mov r4, r4, lsr #1
```

16. fin:

add r5, r5, #1

bal tp

14.

15.

- (c) Donnez dans un tableau les valeurs des registres r3, r4, r5, r6 et r7 juste après l'exécution de la ligne 10, à chaque fois que cette dernière est exécutée. (3 points)
- (d) Que peut-on dire de la valeur de r5 à la fin du code lorsque le nombre initialement dans r2 est un palindrome binaire? (0.5 point)

(e) En utilisant le code précédent et les indications qui suivent, traduisez en ARM l'algorithme suivant. (5 points)

```
EcrChaine "palindromes :"
Pour i=0; i<6;i++
    si tab[i] est un palindrome binaire alors
        EcrNdecimal8 tab[i]
    fin si
Fin pour</pre>
```

#### **Indications:**

- Pour la variable i vous utiliserez le registre r9.
- Nous rappelons aussi que EcrChaine et EcrNdecimal8 suivent la convention adoptée dans le fichier es.s utilisé en TP (un rappel de ces conventions est donné en annexe du sujet).
- Lorsque vous utilisez des morceaux du code de la question (c), ne recopiez pas tout, indiquez seulement le début et la fin, ajoutez "... (voir question c)" entre les deux, par exemple, si vous voulez reprendre de la ligne 5 à 11 :

### 3 Représentation des nombres réels (5 points)

L'exercice repose sur une adaptation de la norme IEEE 754 définissant une représentation des nombres réels en binaire similaire à la notation scientifique des réels (ex. : 2.99e8), mais en binaire. La norme IEEE 754 est décrite par wikipédia ainsi (conseil : en première approche, une lecture très rapide [en diagonale] est suffisante, vous pourrez revenir au texte si nécessaire plus tard) :

L'IEEE 754 est une norme pour la représentation des nombres à virgule flottante en binaire. Elle est la norme la plus employée actuellement pour le calcul des nombres à virgule flottante dans le domaine informatique, avec les CPU et les FPU. La norme définit les formats de représentation des nombres à virgule flottante (signe, mantisse, exposant, nombres dénormalisés) et valeurs spéciales (infinis et NaN), en même temps qu'un ensemble d'opérations sur les nombres flottants. [...] La version 1985 de la norme IEEE 754 définit un format simple précision (32 bits : 1 bit de signe S, 8 bits d'exposant E (-126 à 127), 23 bits de mantisse M, avec bit 1 implicite) SEEE EEEE EMMM MMMM ... MMMM ; [...] L'exposant -127 (qui est décalé vers la valeur 0) est réservé pour zéro et les nombres dénormalisés, tandis que l'exposant 128 (décalé vers 255) est réservé pour coder les infinis et les NaN. Un nombre flottant normalisé a une valeur v donnée par la formule suivante :

$$v = s \times 2^e \times m$$
.

- s = +/-1 représente le signe (selon le bit de signe);
- e est l'exposant avant son décalage de 127;

—  $m=1+mantisse \times 2^{-23}$  représente la partie significative (en binaire), d'où  $1 \le m < 2$  (mantisse codant la partie décimale de la partie significative, comprise entre 0 et 1)

Les nombres dénormalisés suivent le même principe, sauf que e=-126 et  $m=0+mantisse\times 2^{-23}$  (attention : pour le calcul, on veillera à prendre e=-126 et non -127, ceci afin de garantir la continuité de cette représentation avec la représentation normalisée, puisque  $m=0+mantisse\times 2^{-23}$  et non plus  $m=1+mantisse\times 2^{-23}$ ).

(d'après wikipedia)

Pour cet exercice, nous utiliserons une représentation simplifiée des nombres à virgule flottante sur 1 octet en nous inspirant de la norme IEEE 754; entre autres, il n'y aura pas de cas particuliers pour les petits et grands exposants, *i.e.* il n'y aura pas de nombres dénormalisés.

Un octet [SEEE EMMM] représentera le nombre ayant pour valeur

$$signe \times 2^{exposant} \times chiffres$$
  $significatifs$ 

soit:

$$(-1)^S \times 2^{(EEEE)_2-8} \times (1 + (MMM)_2 \times 2^{-3})$$

Exemple:  $[0100 \ 1100]$  est positif (S=0), son exposant vaut  $(1001)_2 - 8 = 9 - 8 = 1$ , ses chiffres significatifs représentent  $(1.100)_2$ ; sa valeur est donc  $(11)_2 = 3$ .

#### Questions:

- (a) Donner la valeur de  $[0101\ 0010]$  et la représentation de -0.625. (2 points)
- (b) La valeur 0 ne peut pas être représentée, vrai/faux? Pourquoi? Décrire la solution employée pour la norme IEEE 754 pour représenter le 0, comment s'appliquerait-elle pour la représentation de cet exercice. (1.5 point)
- (c) Dénombrer le nombre total de valeurs positives représentables par le format décrit dans cet exercice), parmi elles combien sont plus grandes ou égales à 1, et parmi elles combien sont entières? (1,5 points)

(Bonus) Parmi les valeurs entières positives, combien sont paires? (1 points hors barème)

# **ANNEXES**

## A Instructions du processeur ARM

Code	Nom	Explication du nom	Opération	Remarque
0000	AND	AND	et bit à bit	
0001	EOR	Exclusive OR	ou exclusif bit à bit	
0010	SUB	${ m SUBstract}$	soustraction	
0011	RSB	Reverse SuBstract	soustraction inversée	
0100	ADD	$\operatorname{ADDition}$	addition	
0101	ADC	ADdition with Carry	addition avec retenue	
0110	SBC	SuBstract with Carry	soustraction avec emprunt	
0111	RSC	Reverse Substract with Carry	soustraction inversée avec emprunt	
1000	TST	${ m TeST}$	et bit à bit	pas rd
1001	TEQ	${ m Test}  { m EQuivalence}$	ou exclusif bit à bit	pas rd
1010	CMP	$\operatorname{CoMPare}$	soustraction	pas rd
1011	CMN	$\operatorname{CoMpare}$ Not	addition	pas rd
1100	ORR	OR	ou bit à bit	
1101	MOV	MOVe	copie	pas rn
1110	BIC	BIt Clear	et not bit à bit	
1111	MVN	MoVe~Not	not (complément à 1)	pas rn
	Bxx	${f Branchement}$		$\mathbf{x}\mathbf{x} = \mathrm{condition}$
				Cf. table ci-dessous
	BL	Branchement à un		adresse de retour
		${ m sous} ext{-}{ m programme}$		$\rm dans~r14{=}LR$
	LDR	$ lap{load}$		
	STR	"store"		

L'opérande source d'une instruction MOV peut être une valeur immédiate notée #5 ou un registre noté Ri, i désignant le numéro du registre. Il peut aussi être le contenu d'un registre sur lequel on applique un décalage de k bits; on note Ri, DEC #k, avec DEC  $\in \{LSL, LSR, ASR, ROR\}$ .

### B Codes conditions du processeur ARM

La table suivante donne les codes de conditions arithmétiques xx pour l'instruction de branchement Bxx.

cond	mnémonique	$\operatorname{signification}$	condition testée				
0000	EQ	égal	Z				
0001	NE	non égal	$\overline{Z}$				
0010	CS/HS	$\geq { m dans} \ { m N}$	C				
0011	$\mathrm{CC}/\mathrm{LO}$	< dans N	$\overline{C}$				
0100	MI	moins	N				
0101	$_{ m PL}$	$\operatorname{plus}$	$\overline{N}$				
0110	VS	${ m d}cute{ m e}{ m bordement}$	V				
0111	VC	pas de débordement	$\overline{V}$				
1000	HI	> dans N	$C \wedge \overline{Z}$				
1001	$_{ m LS}$	$\leq dans N$	$\overline{C} \lor Z$				
1010	$_{ m GE}$	$\geq { m dans} \; { m Z}$	$(N \wedge V) \vee (\overline{N} \wedge \overline{V})$				
1011	$\operatorname{LT}$	< dans Z	$(N \wedge \overline{V}) \vee (\overline{N} \wedge V)$				
1100	$\operatorname{GT}$	$> \mathrm{dans}\; \mathrm{Z}$	$\overline{Z} \wedge ((N \wedge V) \vee (\overline{N} \wedge \overline{V}))$				
1101	$_{ m LE}$	$\leq { m dans} \; { m Z}$	$Z \vee (N \wedge \overline{V}) \vee (\overline{N} \wedge V)$				
1110	${ m AL}$	${ m toujours}$					

### C Fonctions d'entrée/sortie

Nous rappelons les principales fonctions d'entrée/sortie du fichier es.s.

Les fonctions d'affichages :

- bl EcrHexa32 affiche le contenu de r1 en hexadécimal.
- bl EcrZdecimal32 affiche le contenu de r1 en décimal sous la forme d'un entier relatif de 32 bits.
- bl EcrZdecimal16 affiche le contenu de r1 en décimal sous la forme d'un entier relatif de 16 bits
- bl EcrZdecimal8 affiche le contenu de r1 en décimal sous la forme d'un entier relatif de 8 bits.
- bl EcrNdecimal32 affiche le contenu de r1 en décimal sous la forme d'un entier naturel de 32 bits
- bl EcrNdecimal16 affiche le contenu de r1 en décimal sous la forme d'un entier naturel de 16 bits
- bl EcrNdecimal8 affiche le contenu de r1 en décimal sous la forme d'un entier naturel de 8 bits.
- bl EcrChaine affiche la chaîne de caractères dont l'adresse est dans r1.

Les fonctions de saisie clavier :

- bl Lire32 récupère au clavier un entier 32 bits et le stocke à l'adresse contenue dans r1.
- bl Lire16 récupère au clavier un entier 16 bits et le stocke à l'adresse contenue dans r1.
- bl Lire8 récupère au clavier un entier 8 bits et le stocke à l'adresse contenue dans r1.
- bl LireCar récupère au clavier un caractère et stocke son code ASCII à l'adresse contenue dans r1.

#### D Table des codes ascii en décimal

32	Ш	33	!	34	n	35	#	36	\$	37	%	38	&	39	,
40	(	41	)	42	*	43	+	44	,	45	-	46		47	/
48	0	49	1	50	$^{2}$	51	3	52	4	53	5	54	6	55	7
56	8	57	9	58	:	59	;	60	<	61	=	62	>	63	?
64	@	65	A	66	В	67	$\mathbf{C}$	68	D	69	$\mathbf{E}$	70	F	71	G
72	Η	73	I	74	J	75	K	76	L	77	$\mathbf{M}$	78	N	79	О
80	P	81	Q	82	$\mathbf{R}$	83	$\mathbf{S}$	84	Τ	85	U	86	V	87	W
88	X	89	Y	90	$\mathbf{Z}$	91	[	92	\	93	]	94	^	95	_
96	٤	97	$\mathbf{a}$	98	b	99	$\mathbf{c}$	100	d	101	$\mathbf{e}$	102	f	103	g
104	h	105	i	106	j	107	k	108	l	109	$\mathbf{m}$	110	n	111	0
112	p	113	$\mathbf{q}$	114	r	115	$\mathbf{s}$	116	t	117	$\mathbf{u}$	118	v	119	w
120	X	121	У	122	Z	123	{	124		125	}	126	~	127	del